



Ablegerbildung

Ablegerbeute vorbereiten <ul style="list-style-type: none">• Flugloch schliessen• Futterwaben• Mittelwände
Volk öffnen
Schröpfwaben nach der Königin absuchen, sich vergewissern, dass Eier und/oder junge Maden vorhanden sind
eine Futterwabe in die Ablegerbeute hängen
1 – 4 Brutwaben mit den ansitzenden Bienen in die Ablegerbeute hängen - dabei eine Brutwabe wählen, die auf jeder Seite zu $\frac{3}{4}$ mit verdeckelter Arbeiterinnenbrut belegt ist - eine handtellergröÙe Fläche mit Eiern oder jüngsten Larven vorhanden sein
Drohnenbrutwabe in die Ablegerbeute schütteln oder fegen
beim Brutableger Mittelwand an die an den Rand gehängte Brutwabe platzieren und daran anschliessend eine neue Futterwabe
Brutableger verschliessen und ausserhalb des Flugkreises aufstellen
Muttervolk mit Mittelwänden ergänzen und mit ca. 3 l Zuckerwasser füttern
Flugloch ca. eine Bienenbreite öffnen
nach 9 Tagen alle Königinnenzellen bis auf eine (evt. zwei) brechen
nach 28 Tagen kontrollieren, Königin zeichnen, mit 15%iger Milchsäure gegen Varroa behandeln (3 Sprühstösse auf jeder Wabenseite)
Flugloch weiterhin eng halten
alle 2 bis 3 Wochen wenn nötig etwas Futter geben oder neue Futterwaben an den Völkchenrand hängen
Varraobehandlung im Juli nur nötig, wenn der natürliche Totenfall bei über 5 Milben pro Tag liegt